Instalação e Configuração SAT

Sumário


1.	Instalando o SAT no Windows	2
2.	Configuração do SAT	5
	Configuração da Interface de Rede	5
	Vinculação do SAT ao SEFAZ	6
	Ativação do SAT	6
	Vinculação do Aplicativo Comercial ao Contribuinte	7
3.	Configuração o SAT no XD	8
	Preenchendo os dados do SAT	8
	Configurando Produtos	9
	Documento de Impressão	10
	Reportando um Erro	10
С	ontrole de Versão	
Cr	riação do documento 15/12/2015	v 1.0
At	tualização nas informações sobre a Inscrição Estadual 15/12/2015	v 1.1

1. Instalando o SAT no Windows


Ao conectar seu aparelho SAT em seu computador ele não será reconhecido automaticamente pelo Windows e será marcado no Gerenciamento de Dispositivos como "Gadget Serial v2.4".




Instale o aplicativo do SAT, basta seguir as instruções que ele será instalado em uma pasta chamada D_SAT. Ele também criará em seu desktop o aplicativo D-SAT (manager), nele você irá configurar seu SAT.




Volte ao Gerenciador de Dispositivos, clique com o botão direito sobre o hardware SAT e utilize a opção Atualizar Driver. Escolha a opção de selecionar o arquivo de seu computador e indique a pasta que instalou o aplicativo SAT, em nosso exemplo "C:\Arquivos de Programas\D_SAT".



Se aparecer essa mensagem em vermelho escolha a segunda opção "Instalar este driver de qualquer maneira"




Finalizando você terá o SAT devidamente instalado no Windows. Agora **REINICIE** o computador antes de continuar com o a ativação do SAT.




2. Configuração do SAT

Configuração da Interface de Rede

Acesso o aplicativo D-SAT e vá em **Configurar Rede**, este é o primeiro procedimento a ser realizado. Se desejar pode-se configurar um endereço específico de IP, senão, basta clicar em **Enviar (SAT Não Ativado)**.






Vinculação do SAT ao SEFAZ

A ativação do D-SAT consiste em cadastrar os hardwares no site da SEFAZ. Este procedimento requer que o cliente tenha um **Certificado Digital**. Esta etapa deve ser realizada antes de você ir à instalação, pois depois de ativado o SAT poderá levar algumas horas para poder ser realmente utilizado.


- 1) Acesse o ambiente SGRSAT https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT;
- 2) Navegar até o menu Solicitações -> Vincular Equipamento SAT;
- 3) Indicar o tipo de certificado AC-SAT a ser instalado no D-SAT. **Utilize a primeira opção**;



4) Confirmar a vinculação e enviar o comprovante + CNPJ do seu cliente para o e-mail da XDSoftware Brasil (caio.amorim@caltechsolucoes.com.br). Eles irão gerar a chave AC que deverá ser informada no XD posteriormente.

Ativação do SAT

Acesse o aplicativo D-SAT e preencha as informações da aba "Ativar SAT". O Código de Ativação é fornecido por cada fabricante do SAT, no caso da DIMEP utilize a senha: **12345678**. Em Certificado Digital mantenha a opção AC-SAT. Selecione Ativar SAT.




Vinculação do Aplicativo Comercial ao Contribuinte

Neste momento você irá cadastrar no aplicativo SAT os dados do seu cliente, da XD e utilizar a Assinatura AC fornecida pela XDSoftware Brasil, que também fornecerá o CNPJ da empresa.

Em caso de erro:

- 1) Feche o aplicativo D-SAT e tente novamente;
- 2) É normal aguardar 1 dia após o cadastro no SEFAZ para que a associação funcione;
- 3) Caso ainda tenha problemas, solicite uma nova chave a XDSoftware Brasil.



3. Configuração o SAT no XD

Preenchendo os dados do SAT


Acesse o XD, vá em configurações e na opção Configurações de Terminais. Marque a opção "Utilizar SAT", grave, e depois utilize a opção Configurar.



- 1) Indique o local onde os arquivos gerados pelo SAT serão armazenados;
- 2) Indique o CNPJ do seu cliente, utilizar somente números;
- 3) Indique a Inscrição Estadual do seu cliente. **Não pode ficar em branco,** caso não saiba você pode pesquisar pelo CNPJ do cliente <u>neste site</u>;
- 4) Indique a Assinatua AC que é a chave fornecida pela XDSoftware Brasil;
- 5) Indique o Código de Ativação do seu SAT, para DIMEP: 12345678

Configurando Produtos

Para o SAT é **OBRIGATÓRIO** a indicação de **todos os campos** referentes ao imposto sobre o produto. Acesse as configurações e a opção Artigos. Na aba Fiscal é necessário indicar todos os campos pedidos. Para fazer essas alterações em diversos produtos utilize a opção Configurações > Famílias > Modificar Várias Famílias



Documento de Impressão

O layout de impressão deve ser modificado para o EXTRATO_SAT.dok. Ele possui variáveis diferentes para tratar as questões fiscais do SAT.



Reportando um Erro

O SAT foi criado para que conseguíssemos detectar rapidamente o problema que está acontecendo. Todo erro gerado é gravado no arquivo C:\XDSoftware\errorlog\xd.txt. Sempre precisaremos dele para avaliar o erro ocorrido.

Erros mais comuns:

- Não preenchimento ou preenchimento errado do código NCM do produto. O código NCM é obrigatório e deve ser fornecido pelo seu contador. Existem alguns casos que mesmo o código sendo válido ele não é aceito pelo SAT DIMEP, informe o suporte técnico para mais detalhes.
- Impressão incorreta dos dados. É necessário que você esteja utilizando o EXTRATO_SAT.dok e nele deve conter a impressão do Código de Barras e do QRCode.
- 3) Erro na vinculação do SAT com o XD. Este é um procedimento que pode dar problemas, por isso a questão de esperar 1 dia após a vinculação no SEFAZ. Siga os passos como descrito neste manual.
- 4) Problema na instalação do SAT no WINDOWNS. Você precisa reiniciar o sistema depois de configurar o driver, sem isso ele não consegue chamar as dlls corretamente.

Em caso de suporte favor entrar em contato por e-mail. (suporte@xd.pt)